

Eco CalciumPlus Pasta

Calcium pasta med selen til mindskelse af risikoen for mælkefeber

Ernæringsformål

Diætisk, mineralsk tilskudsfoder med særligt

ernæringsformål:

Mindskelse af risikoen for mælkefeber hos malkekøer.

"Kan anvendes i økologisk landbrug i

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007

og (EF) nr. 889/2008".

Egenskaber

Velsmagende, calciumrig pasta, magnesium og selen til mindskelse af risikoen mælkefeber. Selen medvirker til styrkelse af dyrenes immunforsvar og magnesium medvirker til at forebygge mod kramper.

Brugsanvisning

Hver patron indeholder 32 gram Calcium (Ca).

Brug tre patroner til 3. og 4. kalvskøer:

Første patron, - 4-6 timer før forventet kælvning.

Anden patron, - 8-10 timer efter kælvning.

3. patron 18-24 timer efter kælvning.

Til 1. og 2. kalvskøer anbefales min. én patron ca. 8 timer efter kælvning.

Opfølgning efter calciuminfusion:

En patron tre timer efter infusion og en patron tolv timer efter infusionen.

"Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge,

Sammensætning

Vand, æblekvas, tørret (økologisk)

magnesiumsulfat, monohydrat

Tilsætningsstoffer, mg/kg

Ernæringsmæssige

Se, natriumselenit 1,8

Teknologisk

Calciumpropionat 490.000 (10,80 % Ca)

Analytiske bestanddele

Råprotein <01,00 %

Råfedt <01,00 %

Råaske 29,80 %

Træstof 01,00 %

Vand 45,00 %

Calcium, Ca 10,800%

Magnesium, Mg 00,40%

Nettovægt: 325 g. pr. patron,

12 eller 45 patroner pr. kasse.

Parti nr.: Se parti- og datoetiket

Skal helst anvendes inden: Se dato- og partietiket.

Fremstillet 2 år før dato for mindst holdbarhed

Opbevaring: Tørt og køligt, max. 30 gr. C.

Godkendelses nr.: 208-R 574713

Indgivelse af Eco Calcium Pasta:

*Skær spidsen af patronen og skru vedlagte spids på patronen

*Sæt patronen i doseringspistolen og løft koens hoved op over vandret stilling og åbn dens mund.

*Før doseringspistolen - forfra – ind i munden, til den når fortænderne og tøm patronen i takt med koens synkebevægelser.

* Må kun indgives til dyr med gode synkebevægelser.

Patronen fjernes ved at holde den med en hånd og trække stempelstangen HELT tilbage med den anden.